

Openfiler NAS SAN Samba Share nutzen

04.06.2025 11:17:40

FAQ-Artikel-Ausdruck

Kategorie:	Betriebssysteme	Bewertungen:	0
Status:	öffentlich (Alle)	Ergebnis:	0.00 %
Sprache:	de	Letzte Aktualisierung:	12:53:57 - 28.05.2010

Schlüsselwörter

Openfiler NAS SAN SMB Samba Authentifizierung smb.conf

Symptom (öffentlich)

Openfiler NAS/SAN Share ist freigegeben kann auch gebrowsed werden, aber beim verbinden wird immer wieder Username Passwort gefragt. für den Benutzer sieht es aus als ob er nicht richtig authentifiziert wird.

Problem (öffentlich)

Clients im gleiche Subnetz CLASS C können den Share nutzen. Clients in anderen Subnetzen haben obiges Symptom.

Lösung (öffentlich)

Openfiler schreibt für Shares in die Datei /etc/samba/smb.conf einen "hosts allow" Eintrag mit Netmask /24 . Für die FH ist hier ein Eintrag /16 sinnvoll. Um dies permanent und für neue Share richtig voreinzustellen ist es sinnvoll in der Openfiler GUI -> System -> Network Access Control den Eintrag nicht wie von mir fälschlich zuerst als "`<openfiler-name> <IP-Adresse> 255.255.255.0 share`" zu setzen sondern "`<openfiler-name> <Netzwerk-Adresse> 255.255.0.0 share`"